


Sie benötigen das Joystick Konfigurations Programm nur wenn Sie Probleme mit Schubhebel (Throttle) im Airbus X oder mit dem Querruder, dem Heckruder, sowie dem Höhenruder des Huey X haben. **Sollten Sie diese Probleme NICHT haben, nutzen Sie das Programm bitte nicht.**


Nachdem einige Kunden über Probleme mit Ihrem Joystick bzw. Throttle in Verbindung mit dem Airbus X und dem Huey X berichteten, bieten wir nun mit diesem Programm eine Lösung, mit der Sie dieses Problem umgehen.



Wenn Sie das Joystick Konfigurations Programm starten, sucht dieses nach allen Joystick Einstellungen im FSX und wird diese Ihnen auflisten (hier können sehr viele Optionen und Einstellungen vorliegen). In dieser Auflistung finden Sie unter dem Namen und der GUID Ihres Joysticks die Namen der Axen, diese können leicht kryptisch erscheinen.

Nun können Sie Ihren Joystick auswählen, sowie die Axen, welche Sie nutzen möchten. Weisen Sie jetzt diese Axen den entsprechenden FSX Axen. Sie können die Axen auch auf 2 Geräte verteilt einrichten. Hier ein kleines Beispiel:

- Xaxis ⇔ Ailerons
- Yaxis ⇔ Elevator
- Zaxis ⇔ Rudder
- RzAxis ⇔ Throttle



Wenn Sie ein "Dual Throttle System" nutzen, können Sie AXIS_THROTTLE1_SET und AXIS_THROTTLE2_SET nutzen.

Sollten Sie einen Throttle mit nur einer Achse nutzen, wählen Sie bitte AXIS_THROTTLE_SET. Alle Achsen, die Sie nicht nutzen möchten, stellen Sie bitte auf UNDEF(ined) ein. Speichern Sie die Einstellungen über den Knopf „Einstellungen speichern und beenden“.

Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass dieses nur für die Einstellungen des Throttle für Airbus X und der Höhen-, Quer- und Heckruder für Huey X verwendet werden soll. Sollten Sie keine Probleme mit den oben genannten Achsen und Rudern haben, benutzen Sie bitte das Programm nicht.